

## Allgemeine Einstellungen für den Empfang und Versand von E-Mails

Für den Empfang und Versand Ihrer E-Mails verwenden Sie bitte folgende Einstellungen.  
Als Benutzername verwenden sie immer die jeweilige E-Mailadresse.

Webmail : <https://mail.isp-cosimo.de>

Empfang:

**POP3 (E-Mails werden vom Server abgeholt)**

Posteingangsserver: mail.isp-cosimo.de + Port: 110 + Verschlüsselung: STARTTLS

**IMAP (E-Mails bleiben auf dem Server erhalten belegen damit aber auch den zur Verfügung stehenden Speicherplatz des Postfaches)**

Posteingangsserver: mail.isp-cosimo.de + Port: 143 + Verschlüsselung: STARTTLS

Versand:

**SMTP**

Posteingangsserver: mail.isp-cosimo.de + Port: 587 + Verschlüsselung: STARTTLS

**Wichtig: Die Option „Postausgangsserver erfordert Authentifizierung“ bzw. „Am Postausgangsserver anmelden“ muss aktiviert sein.**

Weitere Hinweise:

Das System versendet nur E-Mails mit Absendeadressen die dem System bekannt sind. E-Mails mit Absendern von Drittanbietern können nicht versendet werden.

Generell ist es möglich Weiterleitungen einzurichten. Hierbei kommt es jedoch häufig zu Zustellungsproblemen bei einigen Anbietern. Wir empfehlen Ihnen Postfächer nicht weiterzuleiten, sondern den „Einsammeldienst“ des Anbieters zu verwenden.

Wenn Sie ein E-Mailkonto neu einrichten erkennen die meisten Clients die notwendigen Daten alleine. Sollte das Konto bereits eingerichtet sein oder die automatische Erkennung nicht funktionieren verwenden Sie bitte folgende Anleitungen.

# Einrichtung von MS-Outlook

Konto ändern



## POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.



|   |  |
|---|--|
| <b>Benutzerinformationen</b><br>Ihr Name: <input type="text" value="Ihr Name"/><br>E-Mail-Adresse: <input type="text" value="adresse@domain.de"/>   | <b>Kontoeinstellungen testen</b><br>Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.<br><br><input type="button" value="Kontoeinstellungen testen ..."/><br><input checked="" type="checkbox"/> Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen |
| <b>Serverinformationen</b><br>Kontotyp: <input type="text" value="IMAP"/><br>Posteingangsserver: <input type="text" value="mail.isp-cosimo.de"/><br>Postausgangsserver (SMTP): <input type="text" value="mail.isp-cosimo.de"/>  | E-Mail im Offlinemodus: <input type="text" value="Alle"/>  |
| <b>Anmeldeinformationen</b><br>Benutzername: <input type="text" value="adresse@domain.de"/><br>Kennwort: <input type="password" value="*****"/><br><input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern<br><input type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich | <input type="button" value="Weitere Einstellungen"/>   |

< Zurück 

## ➔ Weitere Einstellungen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz  Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben  
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

# Einrichtung Mozilla Thunderbird

## POP3:

**Server-Einstellungen**

Servertyp: POP

Server:  Port:  Standard: 110

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

## IMAP:

**Server-Einstellungen**

Servertyp: IMAP

Server:  Port:  Standard: 143

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

## SMTP:

Konten-Einstellungen

**Postausgangs-Server (SMTP)**

Beim Verwalten Ihrer Identitäten können Sie einen Server dieser Liste als Postausgangs-Server (SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste verwenden, indem Sie "Standard-Server verwenden" wählen.

**mail.isp-cosimo.de - mail.isp-cosimo.de (Standard)**

Hinzufügen...  
Bearbeiten...  
Entfernen  
Standard setzen

SMTP-Server

Einstellungen

Beschreibung:

Server:

Port:  Standard: 587

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Benutzername:

OK Abbrechen

Beschreibung: mail.isp-cosimo.de  
Server: mail.isp-cosimo.de  
Port: 587  
Benutzername: adresse@domain.de  
Authentifizierungsmethode: Passwort, ungesichert übertragen  
Verbindungssicherheit: STARTTLS, wenn möglich

OK Abbrechen